

## الميم الساكنة

الميم الساكنة هي الميم الخالية من الحركة والتي يكون سكونها ثابتاً في الوصل والوقف. وسواء وقعت في فعل أو في اسم أو في حرف، متوسطة أو متطرفة، لها ثلاثة أحكام هي: الإخفاء، الإدغام، الإظهار. وبما أن الميم حرف شفوي يخرج مع إطباق الشفتين، اتّصفت جميع أحكامها بالشفوية، فأصبحنا نقول: الإخفاء الشفوي، الإدغام الشفوي، الإظهار الشفوي (ويسمى إدغام مثلين صغير). وتشمل أحكام الميم الساكنة الثلاثة أحكام.

### الاخفاء الشفوي :

هو إخفاء الميم الساكنة مع بقاء الغنة إذا وقعت قبل حرف واحد هو (باء متحركة وسمي إخفاءً شفوياً ولا يكون إلا من كلمتين. ، و يجب ترك فرجة بسيطة بين الشفتين حيث أن إطباق الشفتين هو صفة الإظهار، وهذا الإخفاء يحدث للميم الأصلية أو لميم الجمع. ووجه الإخفاء أنهما لما اشتركا في المخرج وتجانسا في بعض الصفات كالانفتاح والاستفال نُقِلَ الإظهار والإدغام المحض، فعدّل بهما إلى الإخفاء. وقال صاحب التحفة «فَالأَوَّلُ الإخْفَاءُ عِنْدَ الْبَاءِ وَسَمِيَ الشَّفَوِيَّ لِلْقُرَاءِ» سمي إخفاءً؛ لإخفاء الميم الساكنة عند ملاقاتها للباء. سمي شفوياً؛ لخروج الميم والباء من الشفتين. له حرف واحد هو الباء «ب» سببه: لاتحاد مخرج الميم والباء (تجانس) وتقاربهما في الصفات. علامته في المصحف: تعرية الميم من الحركات. أمثلة: (فَأَحْكُم بَيْنَهُمْ) (تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ) (وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ)

### الادغام الشفوي :

أو الصغير . حروفه : حرف واحد هو الميم. هو إدغام الميم الساكنة بميم بعدها بغنة كاملة ويقع إذا وقعت الميم المتحركة بعد الميم الساكنة وجب الإدغام وسمى ذلك إدغام مثلين (متماثلين (صغير، مع مراعاة إطباق الشفتين الكامل

- في كلمة نحو: الم - المص
- في كلمتين (أَمْ مَنْ) (كَمْ مِنْ فِئَةٍ)

### الاطهار الشفوي :

هو إظهارها عند الباقي من حروف الهجاء وهي ستة وعشرون حرفاً يكون النطق بالميم ظاهراً بدون غنة. حروفه : باقى الحروف الهجائية بعد إسقاط حرفى الميم والباء.

إذا وقع حرف من هذه الحروف بعد الميم الساكنة في كلمة أو كلمتين وجب الإظهار ويسمى إظهاراً شفوياً بدون غنة ظاهرة.

علامته في المصحف: وضع السكون فوق الميم.  
أمثلة عليه: ((تمسون - لعلكم تتقون - عنهم سيئاتهم - ولأدخلناهم جنات)).

